

# Was ist das Enterprise USB Erasure Enablement und wie wird es verwendet

Erstelldatum	Aktualisiert am	Betroffene Version	Fix Version
28 Sep 2021	03 May 2022	Enterprise USB Erasure Enablement - 1.4 and newer Drive Eraser - All versions	N/A

## Beschreibung

Das Enterprise USB Erasure Enablement Tool erstellt ein bootfähiges USB-Flash-Laufwerk (USB-Stick) mit der Blancco Drive Eraser Software. Der Benutzer wählt ein Drive Eraser-ISO-Image aus, das auf den USB-Stick geschrieben wird. Danach wird das Tool verwendet, um Lizenzen vom Blancco Cloud-Konto des Benutzers auf den USB-Stick zu übertragen.

### Einschränkungen:

- Die maximale Anzahl von Lizenzen, die auf den USB-Stick geschrieben werden können, beträgt 250. Darüber hinaus kann der Benutzer nicht mehr Lizenzen schreiben, als im Blancco Cloud-Konto verfügbar sind.
- Die Lizenzen sind nach dem Erstellen des USB-Sticks 60 Tage lang gültig. Das Gültigkeitsdatum für die Lizenzen wird von dem während des Prozesses verwendeten Blancco Cloud-Konto übernommen und wird verwendet, wenn das Ablaufdatum früher als 60 Tage ist.
- Der Benutzer muss ein bestehendes Blancco Cloud-Konto haben, bevor er das bootfähige USB-Laufwerk erstellen kann.
- Es werden nur Blancco Drive Eraser Enterprise Volume Edition Lizenzen unterstützt.
- Das Senden von Berichten an die Management Console wird nicht unterstützt. Der Bericht muss auf einem USB-Medium gespeichert und manuell in die Management Console importiert werden.

### Minimum System Requirements:


Blancco USB Creator
Benutzer sollte Administratorrechte besitzen
Windows 7 oder neuer
1 GB oder mehr freier Speicherplatz auf der Systemfestplatte
1 GB oder größerer USB-Speicherstick - Formatiert (FAT, FAT32, NTFS)
Netzwerkverbindung die sich mit Blancco Cloud verbinden kann und ein bestehendes Blancco Cloud Konto sind erforderlich
Blancco Drive Eraser Enterprise Volume Edition 6.13.0 oder neuer
USB-Stick muss eine gültige Seriennummer haben

Blancco Drive Eraser
USB-Anschluss/Adapter für USB-Boot
Maschine mit x86-Architektur
1 GB RAM in den meisten Fällen (das Löschen von Servern mit mehr als 2 Laufwerken erfordert mehr RAM)
SVGA-Bildschirm und VESA-kompatible Grafikkarte für die grafische Benutzeroberfläche


## Schritt für Schritt Anleitung

Um die Software zu verwenden führen Sie die Datei mit Administratorrechten aus. Wenn die Anwendung ohne Administratorrechte ausgeführt wird, fordert sie den Benutzer auf, die Berechtigung auf die Administratorstufe zu erhöhen.


1. In der ersten Ansicht wird die Lizenzvereinbarung (EULA) angezeigt. Akzeptieren Sie diese, um fortzufahren.




2. Stecken Sie den USB-Stick in das Gerät. Wenn der USB-Stick bereits angeschlossen ist, schließen Sie ihn erneut an.



3. Sobald der USB-Stick erkannt wurde, drücken Sie auf "Weiter", um zum nächsten Schritt des Vorgangs zu gelangen.



4. Klicken Sie auf "Browse", um den Datei-Explorer des Fensters zu öffnen, und wählen Sie das ISO-Image aus. Sobald Sie das ISO-Image ausgewählt haben, setzen Sie den Vorgang fort.




5. Melden Sie sich mit Ihrem Blancco Cloud Konto an.




The screenshot shows the login window for 'Enterprise USB Erasure Enablement 1.1.0'. The window has a blue header with the 'blancco' logo and the text 'Enterprise USB Erasure Enablement'. Below the header, the title 'Connect to Blancco Cloud' is centered. Underneath, it says 'Sign in to your existing Blancco Cloud account.' There are two input fields: 'Username:' with a text box containing 'UserName' and 'Password:' with a text box containing seven dots. At the bottom, there are two buttons: a green 'SIGN IN' button and a gray 'CANCEL' button.

6. Nach der Anmeldung wählen Sie die Anzahl der Lizenzen aus, die auf den USB-Stick übertragen werden sollen. Der Standardwert ist eine (1) Lizenz. Wenn Sie auf "Weiter" klicken, wird der Erstellungsprozess des USB-Sticks gestartet und die Lizenzen werden von Blancco Cloud verbraucht.



The screenshot shows the license selection window for 'Enterprise USB Erasure Enablement 1.1.0'. The window has a blue header with the 'blancco' logo and the text 'Enterprise USB Erasure Enablement'. Below the header, the title 'Select license amount' is centered. Underneath, it says 'Select the number of licenses that will be consumed from your Blancco Cloud account. The license information will be written to the USB stick.' There is a label 'Number of licenses (1 - 5):' followed by a text box containing the number '1'. At the bottom, there are two buttons: a green 'CONTINUE' button and a gray 'CANCEL' button.

7. Warten Sie bis der bootfähige USB-Stick erstellt worden ist.



8. Abschließend wird der folgende Bildschirm angezeigt und der USB-Stick ist einsatzbereit.

