

Online-EMS-Lizenzaktivierung auf einem HASP-Key

Um die neuen Blancco Erasure Lizenzen zu aktivieren erhalten Sie eine E-Mail die den Produktkey für die Aktivierung enthält. Sie können zwischen Online- und Offline-Aktivierung wählen. Die Online-Aktivierung erfordert eine aktive Internetverbindung und der HASP-Key auf den die Aktivierung erfolgen soll muss mit dem Computer verbunden sein. Für die Offline-Aktivierung ist keine Internetverbindung erforderlich. Sie müssen jedoch eine Lizenzanforderungsdatei (C2V-Datei) erstellen und diese in das Lizenzaktivierungsportal hochladen. Nach dem Hochladen der Datei erhalten Sie eine Antwortdatei (V2C-Datei) die ohne Internetverbindung auf dem HASP-Key aktiviert werden kann.

Dieser Leitfaden ist für die Online-Aktivierung, für die Offline-Aktivierung siehe Artikel "[Offline-EMS-Lizenzaktivierung auf einen HASP-Key](#)". Informationen zum Aktivieren der Lizenz über Ihre lokale Blancco Management Console (3.6.1 oder neuer) finden Sie im Artikel "[Offline EMS Lizenzaktivierung mit der Blancco Management Console](#)".

Hinweis! Für die Online-Aktivierung benötigen Sie:

- Windows Betriebssystem
- 32-Bit Java

1. Verbinden Sie den HASP-Key mit dem Computer über den die Lizenzen aktiviert werden
 - a. Wenn Sie über diesen Computer noch keine Lizenzen aktiviert hatten, installiert das System die Treiber für den HASP-Key. Bitte warten Sie bis die Treiber installiert wurden.
2. Greifen Sie auf das [License Activation Portal](#) zu (der Link dazu befindet sich auch in der E-Mail)
3. Melden Sie sich mit Ihrem eindeutigen Produktkey aus der E-Mail an
4. Wählen Sie "Online-Aktivierung"
 - a. Wenn Ihnen die neueste Installationsumgebung (Treiber zur Aktivierung von Lizenzen) fehlt sollten Sie die Meldung "Laden Sie das neueste RTE-Installationsprogramm herunter indem Sie hier klicken: EXE" auf dem Bildschirm erscheinen.
 - b. Klicken Sie auf "EXE", um die neueste Version des RTE herunterzuladen und zu speichern
 - c. Öffnen Sie die "Eingabeaufforderung" als Administrator
 - d. Navigieren Sie zu dem Ordner in dem Sie das RTE-Installationsprogramm gespeichert haben
 - e. Führen Sie den Befehl "haspdinst.exe /i" aus um die neusten RTE zu installieren (ohne Anführungszeichen)
5. Wählen Sie im Fenster "Key Activation" "Existing Key" Ihren HASP-Key aus und klicken Sie auf "Activate"
6. Sobald die Aktivierung abgeschlossen ist sollte die Meldung "Lizenz erfolgreich aktiviert auf Key XXX" erscheinen.