

Offline EMS-Lizenzaktivierung in der Blancco Management Console


Die Offline-Aktivierung von Lizenzen in der Blancco Management Console setzt Version 3.6.1 oder neuer voraus!

Um die Lizenzen nach dem neuen Lizenzierungsschema zu aktivieren, erhalten Sie eine E-Mail, die den/die Produktschlüssel für die Aktivierung enthält. In der E-Mail sind auch die Schritte zur Aktivierung Ihres/r Produktschlüssel(s) enthalten. Sie können zwischen Online- und Offline-Aktivierung wählen. Für die Online-Aktivierung ist eine Internetverbindung erforderlich, und der HASP-Schlüssel muss mit dem Rechner verbunden sein, auf dem die Aktivierung erfolgen soll. Für die Offline-Aktivierung ist keine Internetverbindung erforderlich, aber Sie müssen eine C2V-Datei erstellen und diese in das Entitlement Management System hochladen. Nach dem Hochladen der Datei erhalten Sie eine V2C-Datei, die ohne Internetverbindung aktiviert werden kann.

Wählen Sie nach der Anmeldung im Entitlement Management System (Lizenzaktivierungsportal) die Option "Offline-Aktivierung". Generieren Sie die C2V-Datei über die Benutzeroberfläche der Management-Konsole. Nach der Generierung der V2C-Datei kann der Benutzer diese über die Benutzeroberfläche der Verwaltungskonsolle hochladen, um die Lizenzen zum Lizenzcontainer der Verwaltungskonsolle hinzuzufügen.


Lizenzaktivierung generieren

1. Melden Sie sich als Administrator an der Management Console an



The screenshot shows the login interface of the Blancco Management Console. It features a 'Log in' heading at the top. Below it are two input fields: the first for the username 'admin' and the second for the password, which is masked with dots. There is a 'Remember me' checkbox below the password field. At the bottom of the form is a green 'Log in' button.

2. Gehen Sie auf "Lizenzen" und dann auf die Registerkarte "Meine Lizenzen"
3. Klicken Sie auf "Herunterladen einer Lizenzanforderungs-Datei" und speichern Sie die generierte C2V-Datei




The screenshot displays the 'My licenses' page in the Blancco Management Console. The page has a navigation bar at the top with links for 'Dashboard', 'Process management', 'Reporting', 'Users', 'Licenses', 'Support', and 'Administration'. The 'Licenses' section is active. On the left, there are tabs for 'My licenses', 'License history', and 'License alerts'. The main content area shows a table with the following data:


Product name	Available	Assigned	Remaining	Expiration date
Blancco Mobile Device Eraser - Erasure	100	0	100	2021-12-01 01:55

At the bottom of the page, there are two buttons: 'License activation' and 'Download license request file', with the latter highlighted by a red box.

- Greifen Sie auf das [License Activation Portal](#) zu (der Link dazu befindet sich auch in der E-Mail)



- Melden Sie sich mit Ihrem eindeutigen Produktkey aus der E-Mail an
- Wählen Sie oben rechts "Offline-Aktivierung"



7. Öffnen Sie nun die gerade erstellte C2V-Datei in das "Generate License" Fenster und klicken Sie auf "Generate"

The screenshot shows the 'Generate License' window with the following details:

- Order Details:**
 - Product Key: 66d01a0b-606c-4d6f-945a-3e994f5e2636
 - Customer: Example Company
 - Activations: 1
 - Ref ID 1: [empty]
 - Entitlement: [empty]
 - Comments: [empty]
 - Products:

Product	Lock Type
BMDE Eraser - Volume Edition	HL
- Upload C2V:**
 - Upload C2V: license-request.c2v
 - Comments: [empty text area]

Buttons: Generate, Cancel

Laden Sie die generierte V2C-Datei herunter

The screenshot shows the 'Generate License' window after successful generation, with the following details:

- Order Details:**
 - Product Key: b72ae65d-733c-4437-838a-ba311fa3a461
 - Customer: Example Company
 - Activations: 1
 - Ref ID 1: [empty]
 - Entitlement: [empty]
 - Comments: [empty]
 - Products:

Product	Lock Type
Blancco Drive Eraser - Volume Edition	HL
- Activation Details:**


Key ID	Lock Type	Activation Date	Comments	Download
821394065	HL-Time	2020-11-04		V2C File

Buttons: Close


Aktivieren der Lizenz:

1. Melden Sie sich bei BMC als Administrator an
2. Gehen Sie auf "Lizenzen" und dann auf die Registerkarte "Meine Lizenzen"

3. Klicken Sie auf "Lizenzaktivierung"



4. Klicken Sie auf "Datei auswählen" und wählen Sie die V2C-Datei aus



5. Klicken Sie anschließend auf "Hochladen"

6. Starten Sie nun den Management Console-Dienst neu.

HINWEIS! Der Neustart ist nur bei der ersten Aktivierung erforderlich